

Haarseife L.

Zutaten für 1.200g

				Naoh
600g	Mandelöl	X	0,1365	81,90
520g	Sonnenblumenöl	X	0,1350	70,20
50g	Rizinusöl	X	0,1286	6,43
20g	Olivenöl	X	0,1345	2,69
10 g	Schwarzkümmelöl	×	0,1350	1,35

162,57

Haarseife 6% Rückfettung 152,82 NaOH

Zitronenmelisse Ölauszug 376g Wasser 24g Apfelessig 152,82 NaOH

3 TL Heilerde 200 Tr. ätherische Öle

150 Tr. Weißtanne20 Tr. Zitrone15 Tr. Rose absolue

6 Tr. Atlaszeder



Herstellung unter Beachtung der Sicherheitsregeln

Zuerst aus kaltem Wasser und NaOH (mit Schutzbrille und Handschuhen) eine Lauge herstellen. Dafür das Wasser abwiegen, NaOH in einem separaten Gefäß abwiegen, sehr langsam zum Wasser geben und vorsichtig umrühren. Es entwickelt sich starke Wärme, außerdem kann es bei zu schneller Zugabe zu einem ungewollten aufschäumen kommen.

Auf gute Belüftung achten (Fenster auf!) und bei Bedarf den Raum verlassen oder im Freien herstellen.

Es ist wichtig, dass sich das NaOH vollständig auflöst. Es dürfen keine Reste mehr zu sehen sein! Ungelöstes NaOH sinkt nach unten, daher kann man gut erkennen, wann sich alles gelöst hat. Zur Sicherheit die Lauge durch ein kleines Plastiksieb gießen.

Die Lauge auf 35-40°C temperieren (Wasserbad).

Die festen Öle wie Kokosöl, Sheabutter und Kakaobutter abwiegen und diese in dem großen Topf unter 45 °C zum Schmelzen bringen.

Dann werden die flüssigen Öle wie Olivenöl, Rapsöl und Rizinusöl abgewogen und zu den Festen Ölen in den Topf gegossen und auf 35-40°C temperiert.

Unter ständigem Rühren (mit Schutzbrille und Handschuhen) die Lauge in einem dünnen Strahl zugeben. Jetzt die Seifenmasse mit Hilfe eines Stabmixers sehr gut unter ständigem Rühren zum Andicken bringen, bis die Emulsion stattfindet und es zu einem "Seifenleim" wird und an der Oberfläche Muster erkennbar bzw. zu zeichnen sind und zu der sogenannten "Puddingphase" wird. Nun die ätherischen Öle hinzufügen, alles nochmals gut verrühren und die Mohnsamen dazugeben. Die Menge auf drei Behälter aufteilen und in jeden Behälter eine andere Farbe der Tonerde geben und vermischen.

Jetzt kann jede Masse in ein Fach der Seifenkiste gefüllt werden.

Trennwände vorsichtig rausziehen und mit einem runden Stäbchen Muster in die Seife zeichnen. Die Seife gut isolieren und mit Frischhaltefolie abdecken (das verhindert, dass sich Soda-Asche bildet). Mit alten Handtüchern eingewickelt 18 - 24 Stunden an einen sicheren, für Kinder und Haustiere unerreichbaren Ort stellen.

In dieser Zeit findet der Verseifungsprozess und die "Gelphase" statt.

Bei Milchseifen oder hellen Seifen wird die Seife nicht in Handtücher gewickelt um die Gelphase zu verhindern.

Nach der Ruhezeit wird die Seife abgedeckt und ein kurzer Test gemacht, ob es auch nach Seife schmeckt (Zungentest) bzw. mit einem pH-Teststeifen messen, ob der pH-Wert bei ca. 9-10 liegt. Falls es noch prickelt, muss die Seife noch länger ruhen – das ist meistens der Fall, wenn keine Gelphase stattfindet.

Wenn alles ok ist, kann die Seife aus dem Behälter genommen und in Stücke geschnitten werden. Jetzt ist die Seife fertig - nur noch etwas zu scharf. Deshalb wird Sie nun an einem trockenen Ort für weitere 4 – 6 Wochen weiter reifen. Je länger eine Seife reift, desto milder wird diese und der ph-Wert sinkt noch weiter ab. Seifen welche 6 Monate alt sind, sind noch besser als Seifen welche erst 6 Wochen gereift sind!



Bezeichnung Annattoöl	NaOH 0,1330	Jodzahl 103-115	Bezeichnung Maracuiaöl	NaOH 0,1290	Jodzahl 124
Aprikosenkernöl	0,1350	92-108	Margarine	0,1340	400 400
Arganöl	0,1360		Mohnöl	0,1383	132-136
Avocadoöl	0,1335	80-95	Nachtkerzenöl	0,1345	145 -162
Babassuöl	0,1750	12-20	Olivenöl	0,1345	77-90
Bienenwachs	0,0690	10-12	Palmol	0,1405	50-58
Camelliaöl	0,1360	86-91	PalmKERNöl	0,1680	16-22
(Teesamenöl)					
Carnaubawachs	0,0690	6-10	Pfirsichkemöl	0,1345	108-118
Distelöl	0,1355	86-119	Rapsöl	0,1354	95-120
Erdnußöl	0,1355	85-105	Reiskeimöl	0,1345	98-110
Hanföl	0,1345	148-157	Rizinusöl	0,1286	82-90
Haselnußöl	0,1370	90-103	Schwarzkümmelöl	0,1350	122-126
Jojoba	0,0660	80-85	Sheabutter	0,1282	55-71
Kakaobutter	0,1380	33-42	Sesamöl	0,1376	105-115
Kokosnußöl	0,1830	6-11	Sojaöl	0,1355	124-132
Kürbiskernöl	0,1350	114-150	Sonnenblumenöl	0,1350	122-138
Lanolin	0,0750	28-36	Stearin	0,1460	2-3
Lorbeeröl	0,1405		Tafelöl (gem.)	0,1360	
Leinöl	0,1340	170-180	Traubenkernöl	0,1285	125-142
Macadamianußöl	0,1390	74-78	Ucuubabutter	0,1220	10
Maiskeimöl	0,1360	103-130	Walnußöl	0,1335	140-150
Mandelöl	0,1365	93-106	Weizenkeimöl	0,1310	125-135
Mangobutter	0,1339	54-66	Wildrosenöl	0,1359	

Beispiel - 200g Kokosöl x 0,1830 = 36,6g NaOH

Um 200g Kokosöl zu verseifen sind also 36,6g NaOH notwendig damit der Verseifungsprozess vollständig ablaufen kann. Damit die Seife für die Haut nicht zu scharf ist wird diese Menge an NaOH um 3-8% verringert. Wodurch eine gewünschte Überfettung der Seife erzielt wird. Die Überfettung der Seife macht den Grad der Rückfettung auf der Haut aus.

In unserem Beispiel wollen wir 5% Überfettung erreichen. Wir rechnen:

36,6g NaOH x 0,05 = 1,8g NaOH 36,6g NaOH – 1,8g NaOH = 34,8g NaOH

Diese Berechnung wird für alle benötigten Öle/Fette durchgeführt und anschließend für die Berechnung der benötigten Wassermenge addiert.